


Все действия по настройке персонального компьютера необходимо осуществлять с правами администратора.


Установка библиотеки Capicom

Для работы необходимо установить и зарегистрировать библиотеку Capicom:

1. Скачать библиотеку Capicom с официального сайта Microsoft. Ссылка для скачивания: <http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=3207>.
2. Запустить установку с правами администратора (нажмите правой кнопкой мыши на файл и выберите «Запуск от имени администратора» для Windows7).




3. После запуска приложения откроется мастер установки Capicom. Для начала установки нажать «Next».




4. В открывшемся окне установить галочку напротив строки «I accept the terms in the License Agreement» и нажимать кнопку «Next»




5. В следующем окне необходимо задать путь установки библиотеки Capicom (по умолчанию C:\Program Files\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2\). Для этого нажмите кнопку «Browse».



6. Откроется окно для выбора пути установки, в котором необходимо задать путь: C:\Windows\System32\ для Windows XP или Windows 7 32-разрядная; C:\Windows\SysWOW64 для Windows 7 или 8 64-разрядные. Нажать кнопку «OK», а затем кнопку «Next».



7. Мастер готов к установке. Нажмите «Install».




8. После завершения процесса установки нажать кнопку «Finish».

9. Зайдите в папку C:\Windows\System32\Lib\x86 для Windows XP или Windows 7 32-разрядная; C:\Windows\SysWOW64\Lib\x86 для Windows 7 или 8 64-разрядные и скопируйте файл capicom.dll в папку C:\Windows\System32 для Windows XP или Windows 7 32-разрядная; C:\Windows\SysWOW64 для Windows 7 или 8 64-разрядные.

Регистрация библиотеки Capicom

После установки библиотеки Capicom её необходимо зарегистрировать:

1. Зайдите в «Мой компьютер» > C:\Windows\system32 (для win 7/8 64 bit «Мой компьютер» > C:\Windows\sysWOW64), найдите файл с именем «cmd.exe» и запустите его правой кнопкой мыши > «Запуск от имени администратора».
2. В открывшемся окне, в командной строке необходимо набрать или скопировать и вставить следующую строку: regsvr32.exe capicom.dll и нажать клавишу «ENTER»



3. После выполнения указанных действий должно появиться сообщение об успешной регистрации библиотеки Capicom.

